

# 最新版プログラムのダウンロード

## EX-TREND武蔵 Ver.17 シリーズ

FCコンシェルジュの「最新版へのアップグレード」サービスを利用して、お使いの EX-TREND武蔵 を EX-TREND武蔵 Ver.17 シリーズにバージョンアップする方法を解説します。

### 1. プロテクトの更新は、お済みですか？

プログラムをバージョンアップした場合は、プロテクトの更新が必要です。

まだ更新していない場合は、プロテクト更新の画面に戻って、プロテクトの更新をおこなってください。

### 2. プログラムをダウンロードしてインストールします

プログラムをダウンロードしてインストールする方法には、次の2種類があります。  
お客様のご利用環境に適したインストール方法を選択して、インストールしてください。

#### ▼ インターネットから直接インストール【推奨】

武蔵がインストールされているコンピューターで、更新されたプログラムをダウンロードして、直接インストールします。  
インストール開始までの時間が少なく、簡単な操作でバージョンアップする事ができます。

#### ▼ 全体ファイルを保存してインストール

一旦コンピューターのハードディスクに、インストールに必要なファイルを、全てダウンロードして保存します。  
保存したファイルを別のメディア (DVDやUSBメモリなど) に複製することで、複数のコンピューターへのインストールに使用することができます。

**バージョンアップの手順については、次ページからをご覧ください。**

※動作環境については、巻末 (7ページ) をご覧ください。

その他のツール類についても、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

- ▼ 各種ツール [積算連携ツール、テンプレートなど] (※1)
- ▼ TREND-ONE (BTXA) ⇒ 建設CADコンバーター (※1)
- ▼ アップグレード解説動画 (※2)
- ▼ 最新版BEST FAQ (※3)

(※1) ダウンロードしたフォルダー内の " FCSet-up.exe " を実行して、インストールしてください。

(※2) ダウンロードしたファイルを実行して、任意のフォルダーに展開してください。

(※3) BEST FAQのダウンロードページから、ダウンロードしてインストールしてください。

# 1 インターネットから直接インストール


EX-TREND武蔵シリーズのプログラムを、「インターネットから直接インストール」でインストールします。

※ 「全体ファイルを保存してインストール」でインストールしたい場合は、6ページの「補足1:全体ファイルを保存してインストールについて」の手順を参照してください。

## 1. 最新版へのアップグレードページから、「EX-TREND 武蔵 Ver.17シリーズ」の「インターネットから直接インストール【推奨】」をクリックします。




## 2. ダウンロードが開始されます。




## 3. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

「簡単セットアップ(推奨)」を選択します。



「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択します。




(次ページへ続く)

コンピューターの時計を確認します。  
日時がずれていると、ライセンスの認証が正常に行えません。右側のボタンをクリックして、正しい日時を設定してください。



その他のオプションを設定し、[次へ]を押します。



※ [単体起動ショートカット]を作成すると、「インデックス」プログラムを使用しなくてもプログラムを起動することができます。

また[建設CADとの拡張子関連付け]で、チェックをオンにした拡張子のファイルは、ダブルクリックすると建設CADで図面を開くことができるようになります。

- 単体起動ショートカット：すべてのチェックを「オン」
- 建設CADとの拡張子関連付け：sfc/sfz/p21/p2z を「オン」

でインストールすることをお勧めします。


ローカルマスターとは、各省庁や都道府県別に対応した基準案・要領案などの設定ファイルです。

受注する可能性のある、省庁や地域のチェックボックスをオンにします。


旧バージョンで使用していたマスターファイルのチェックボックスは、オンになっています。

追加や削除がある場合は、設定を変更してください。(追加・更新するマスターは「オン」、削除するマスターは「オフ」にします。)

設定を終えたら、[次へ]を押します。



内容を確認して、[インストール]を押します。



(次ページへ続く)

プログラムのダウンロードと、インストールが開始されます。



インストールが完了したら、[閉じる]を押します。



再起動のメッセージが表示された場合は、再起動後、処理を続けてください。

プログラムの一括インストールは完了です。  
続いて次ページ「入力専用ライセンスの更新」に進みます。

## その他のツール類については、必要に応じてインストールしてください

- 各種ツール
- TREND-ONE(BTXA)⇒建設CADコンバーター
- アップグレード解説動画
- 最新版BEST FAQ

については、必要に応じてダウンロードしてインストールしてください。

リストよりダウンロードを行ってください。

EX-TREND武蔵 Ver.17シリーズ

- ▼ はじめにお読みください
- ▼ インターネットから直接インストール【推奨】
- ▼ 全体ファイルを保存してインストール(約2.1GB)
- ▼ 各種ツール [積算連携ツール、テンプレートなど] (50MB)
- ▼ TREND-ONE(BTXA)⇒建設CADコンバーター(70MB)
- ▼ アップグレード解説動画インストール
- ▼ 最新版BEST FAQはこちらから
- ▼ スキルアップサービス(教材動画・スクール)のご案内 (New !)

## TREND-ONE(BTXA)⇒建設CADコンバーター (旧名称「BTXA(BTV)⇒建設CADコンバーター」) について

現在、「TREND-ONE(BTXA)⇒建設CADコンバーター」をお使いのお客様は、必ずダウンロードしてインストールしてください。

旧バージョンのコンバーターは、新バージョンのプログラムでは動作しません。

### インストール方法

- 各種ツール
- TREND-ONE(BTXA)⇒建設CADコンバーター  
ダウンロードしたフォルダー内の" FCSet-up.exe " を実行してください。

- アップグレード解説動画  
ダウンロードしたファイルを実行して、任意のフォルダーに展開してください。

- 最新版BEST FAQ  
BEST FAQのダウンロードページから、ダウンロードしてインストールしてください。

### 3 入力専用ライセンスの更新


バージョンアップ時には、入力専用ライセンスのライセンス情報を更新する必要があります。ライセンス情報を更新しないと、バージョンアップしたプログラムを入力専用ライセンスで使用することはできません。

ライセンス情報の取得時には、コンピューターに取得先のUSBプロテクトを装着した状態（ネット認証の場合は、取得先のプロダクトIDを認証済みの状態）にしておいてください。


1. デスクトップの[入力専用ライセンス]をダブルクリックして起動します。




2. デスクトップ左下の[入力専用ライセンス]でマウスの右ボタンをクリックし、表示されるポップアップメニューから、[入力専用ライセンスの更新]コマンドを実行します。



3. [ターゲット]で、使用されているプロテクト装置を選択して、[OK]を押します。




LANモードのプロテクトを選択した場合は、プロテクトのサーバー名を入力してください。



4. ライセンス情報の更新を終えたら、入力専用ライセンスを終了します。

起動させたままだと、プロテクトが装着されていても入力専用で動作してしまいます。

[入力専用ライセンス]でマウスの右ボタンをクリックし、表示されるポップアップメニューから、[入力専用ライセンスの終了]コマンドを実行します。



入力専用ライセンスの更新は完了です。

以上でバージョンアップは完了です

## 補足1 全体ファイルを保存してインストールについて


複数のコンピューターでEX-TREND武蔵シリーズをお使いの場合は、全体ファイルを保存してDVDやUSBメモリにコピーして使い回した方が、ダウンロード時間を短縮できます。またインターネットに接続していないコンピューターがある、接続回線が遅いなどの場合にも、ご利用ください。

※ ご利用の通信環境、時間帯によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。そのようなときは、別の時間帯で再度お試しください。ダウンロードを中止しても、また続きから再開されます。


1. 最新版へのアップグレードページから、「EX-TREND武蔵 Ver.17シリーズ」の「全体ファイルを保存してインストール」をクリックします。



2. ダウンロードする全体ファイルの保存先(デスクトップなど)を指定して、[OK]をクリックします。




3. ダウンロードが開始されます。



※ ダウンロードを中止するには、上記画面で[停止]をクリックしてダウンロードを一時停止してから、[×]ボタンでダウンロードをキャンセルしてください。

4. ダウンロードが完了すると、エクスプローラーが開かれます。

複数のコンピューターのインストールに使用する場合は、保存された全体ファイルを、DVDやUSBメモリに書き込んで、ご利用ください。



以上で、全体ファイルの保存は完了です。

この全体ファイルを使用して、お使いのEX-TREND武蔵シリーズを最新バージョンに更新するには、全体ファイルのフォルダー内にある"FCSet-up.exe"を実行します。

(以降の手順については、2ページからを参照)



## EX-TREND武蔵 Ver.17 動作環境

OS (※1)	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (32 / 64bit) / Vista SP2 以降 (32bit)
CPU	Core 2 Duo 以上
必要メモリ	32bitOS : 2.0GB(推奨 3.0GB) / 64bitOS : 2.0GB(推奨 4.0GB 以上)
必要HDD容量	2.0GB 以上
必要解像度	1024 x 768 (推奨 1280 x 1024以上)
その他	Internet Explorer 9.0 以上必須

(※1) 64bit版上で動作させる場合、64bitネイティブアプリケーションとしてではなく、32bitアプリケーションとして動作しますのでご注意ください(WOW64対応)。Windows Vista は32bit版のみとなっております。仮想マシン上での動作は保証外です。

- ※ 上記動作環境は2016年9月時点のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。
- ※ プログラムによっては動作環境が異なる場合があります。
- ※ 動作確認テストは、推奨環境および動作環境で行っております。
- ※ Windows 10以外のアップグレードしたOSでの動作は保証外です。
- ※ 仮想マシン上での動作は保証外です。
- ※ 必要HDD容量は、データの大きさにより異なります。
- ※ CPUは、intel社製に限ります。
- ※ プログラムのインストール時にDVD-ROMドライブまたはネットワーク環境などのDVD-ROMを認識できる環境が必要です。
- ※ 「施工計画書作成支援」および「インデックスの書類作成機能」は Office2007 SP3以降、Office2010 32bit版、Office2013 32bit版、Office2016 32bit版のいずれかが別途インストールされている環境が必須です。
- ※ 「CO2排出量計算プログラム」は別途土木積算システム(他社製品)が必須です。対応製品はカスタマサポートセンターまでお問い合わせください。
- ※ プログラムのインストール先としてNASのご利用はできません。またデータを直接NASに保存することは推奨できません。